



© Lana Grossa GmbH

Modell 23 – Nordic Knits 2

---

**GENSER I HULLSTRIKK  
ECOPUNO & SETASURI**



# GENSER I HULLSTRIKK · ECOPUNO & SETASURI

## Modell 23 – Nordic Knits 2



**Størrelse** 36/38, 40/42, 44/46 og 48–50

Tallene for størrelse 36/38 står oppført før parentesen. Tallene for de større størrelsene står oppført etter hverandre i parentes, adskilt med skråstrek. Der det kun er oppgitt ett tall, gjelder dette for alle størrelser.

**Garn:** **Ecopuno** fra Lana Grossa (72 % bomull, 17 % ren ull (merino), 11 % alpakka (baby), LL = 215 m/50 g): **350 (400/450/500) g** ecru (**frg 46**) og **Setasuri** fra Lana Grossa (69 % alpakka (suri), 31 % silke, LL = 212 m/25 g): **175 (200/225/250) g** krem (**frg 02**)

**Pinner:** 3,5 og 4,5 mm

**Strikkefasthet:** 19 m og 28 p hullmønster med to tråder på p 4,5 mm = 10 x 10 cm

**Vrangbord:** Strikk vekselvis 2 r, 2 vr.

**Glattstrikk:** Strikk r fra retten og vr fra vrangen.

**Hullmønster:** Strikk etter diagram A eller B for valgt størrelse. Det er kun p fra retten som er tegnet inn, på alle p fra vrangen strikkes m og kast vr. Inndelingen av m er forklart i oppskriften. Gjenta 1.–28. p.

**Kantm:** På hver p tas 1. m løs av som om den skulle strikkes r og siste m strikkes r. Alle kanter strikkes med disse kantm.

**1 overtrekksfelling:** Ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, strikk 1 r, løft den løse m over den strikkede m.

**Fordoble 1 m:** Strikk 1 r og 1 vridd r i samme m, slipp så m av venstre p.

**NB:** Hele arb strikkes med to tråder.

**Bakstykket:** Legg opp 112 (120/128/136) m med to tråder på p 3,5 mm og strikk 6 cm vrangbord, begynn og avslutt med en p fra vrangen. Strikk 2 p glattstrikk og øk 3 m jevnt

fordelt på siste p = 115 (123/131/139) m. Bytt til p 4,5 mm og strikk hullmønster etter diagram A (B/A/B), begynn med den 1. (21./15./7.) p i diagrammet og 1. p fra retten strikkes etter flg. inndeling: Begynn med de 9 (5/9/5) m før rapporten, strikk rapporten over 16 m 6 (7/7/8) ganger og avslutt med de 10 (6/10/6) m etter rapporten. Strikk 154 (162/168/176) p etter denne inndelingen (= 0 p (21.–28. p 1 gang / 15.–28. p 1 gang / 7.–28. p 1 gang), strikk så i alle størrelser 1.–28. p 5 ganger og 1.–14. p 1 gang), men sett et merke i hver side for å markere begynnelsen av ermehullene når arb måler 30 (31,5/33/34,5) cm fra vrangborden. Fell av.

**Forstykket:** Strikk som bakstykket til arb måler 25 (27,5/30/32,5) cm fra vrangborden = etter 70 (78/84/92) p hullmønster (= 0 p (21.–28. p 1 gang / 15.–28. p 1 gang / 7.–28. p 1 gang), strikk så for alle størrelsen 1.–28. p 2 ganger og 1.–14. p 1 gang). Fell av den midterste m til V-hals og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre 1 m mot halsen på hver 4. p 21 ganger: For høyre side av forstykket, strikk 1 kantm, 2 r, 1 overtrekksfelling, strikk videre hullmønster (fellingene og kastene i mønsteret må stemme overens), for venstre side av forstykket, strikk hullmønster (fellingene og kastene i mønsteret må stemmer overens) til det står igjen 5 m, strikk 2 r sammen, 2 r, 1 kantm. Fell av de siste 36 (40/44/48) skulder-m.

**Ermer (2x):** Legg opp 52 (52/56/56) m på p 3,5 mm og strikk 10 cm vrangbord, begynn og avslutt med en p fra vrangen. Strikk så 2 p glattstrikk og øk 47 (47/51/51) m jevnt fordelt på siste p = 99 (99/107/107) m. Strikk videre hullmønster etter diagram A (A/B/B). Strikk til arb måler 35 cm fra vrangborden og fell løst av. Strikk andre ermet på samme måte.


**Montering:** Sy skulder-, erme- og sidesømmene nedenfra og opp til merkene. Sy i ermene. Start nederst i V-halsen og strikk opp 172 m på p 3,5 mm langs halsen (= 65 m langs begge forstykkene og 42 m langs bakstykket), strikk 5 cm vrangbord frem og tilbake, begynn med 2 r etter kantm. Fell av. Legg kanten i høyre side over kanten i venstre side midt foran og sy de sammen. Fukt genseren, legg den ut etter oppgitte mål og la den ligge flatt til tork.

# GENSER I HULLSTRIKK · ECOPUNO & SETASURI


## Modell 23 – Nordic Knits 2



A





B



**Tegnforklaring:**


- ⊕ = 1 kantm
- = 1 m glattstrikk: strikk r fra retten og vr fra vrangen
- ⊙ = 1 kast, på neste p fra vrangen strikkes m vr
- ⊞ = 2 r sammen, på neste p fra vrangen strikkes m vr
- ⊟ = ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r, strikk 1 r, løft den løse m over den strikkede m, på neste p fra vrangen strikkes m vr



## Strikkeprøve

Strikk alltid en prøvelapp! Strikk en prøve som måler ca. 12 x 12 cm i samme mønster som den valgte modellen. Tell hvor mange m du har i bredden og p i høyden på 10 x 10 cm. Har du færre m enn oppgitt strikkefasthet, strikker du løst og må bytte til ½ til 1 nr. tynnere pinner. Har du flere m enn oppgitt strikkefasthet, strikker du stramt og må bytte til ½ til 1 nr. tykkere pinner.

Vær oppmerksom på at oppskriftene kan variere. Det er ikke alltid at strikkefastheten i oppskriften er den samme som på banderolen. Strikkefastheten på banderolen er imidlertid alltid målt på glattstrikk. For å få riktig passform er det viktig at prøvelappen strikkes i samme mønster som modellen og at strikkefastheten overholdes. Da vil ønsket modell ikke bare se fin ut, men også passe!



## Fortkortelser

**arb** = arbeid(et)

**art. nr.** = artikkel nummer

**beg** = begynne(lse)

**ca.** = cirka

**dbst** = dobbelstav

**diagr** = diagram

**flg.** = følgende

**fm** = fastmaske

**frg** = farge

**ggr** = ganger

**kantm** = kantmaske(r)

**kjmm** = kjedemaske

**krepsem** = krepsemaske

**LL** = løpelengde

**lm** = luftmaske

**m** = maske(r)

**nr.** = nummer

**omg** = omgang(er)

**p** = pinne(r)

**r** = rett

**st** = stav

**str.** = størrelse(r)

**vr** = vrang

### Kolofon

**Utgiver:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

**Foto:** Lana Grossa